

BRICSCAD

Licencování

Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 252 541 500 e-mail: <u>obchod@protea.cz</u> web: <u>www.protea.cz</u>



Obsah

Obsah	2
Licenční systém	3
Licenční soubor	3
Vazba licence na počítač	3
Vytvoření licenčního souboru	4
Síťová licence	7
Správce licencí	7
BricsCAD	8
Nastavení správce licencí	9
Problémy	13

Licenční systém

BricsCAD obsahuje systém licencování, založený na technologii Reprise Software. Jedná se o flexibilní a moderní licenční prostředí s podporou hlavních platforem Linux, Mac OS X a Windows ve 32-bitových i 64-bitových verzích. V novém systému jsou sice zachovány typy licencí (standardní, volume a siťová), ale dochází k rozdílnému používání *licenčních klíčů* platných pro V13 a předchozí verze a nových *aktivačních klíčů* pro V14 a pozdější verze.

Důsledkem nového licencování je, že aktivační klíč pro V18 není možné používat pro licencování předchozích verzí starších než V14. Proto ke své licenci V18 můžete kdykoli na vyžádání obdržet i licenční klíč pro V13 a starší verze.

Stejný licenční systém se používá pro BricsCAD i pro ostatní aplikace Bricsys (momentálně *BIM pro BricsCAD*, *Communicator pro BricsCAD* a *Sheet Metal pro BricsCAD*).

Několik poznámek k novému licenčnímu systému:

- Při standardní (lokální) licenci lze jeden aktivační klíč použít k aktivaci dvou instalací programu (k aktivaci programu na dvou počítačích). Obvyklé je použití jedné instalace na pracovním počítači a druhé na notebooku nebo domácím počítači.
- Aktivační klíč pro volume licenci (pro multilicenci) funguje stejně jako normální klíč pro lokální licenci, ale je platný nikoli pro dvě instalace, ale pro určitý počet instalací, který je dán smlouvou o volume licenci.
- Aktivační klíč pro síťovou (též plovoucí) licenci funguje stejně jako normální klíč pro lokální licenci, ale je platný nikoli pro dvě instalace, ale pro určitý počet najednou spuštěných instalací.
- U standardních licencí nebo volume licencí musí každý uživatel aktivovat licenci online přes internet na licenčním serveru provozovaném na webu Bricsys, v případě síťových licencí se tato aktivace provádí z licenčního serveru uživatele.

Licenční soubor

Namísto licenčního klíče uloženého do registrů operačního systému (v BricsCADu V13 a starších verzích), BricsCAD používá licenční soubor vygenerovaný po zadání aktivačního klíče. Většina uživatelů podrobnosti o použití licenčního souboru nepotřebuje znát (viz. popis níže). Dle výchozího nastavení BricsCAD hledá licenční soubory v následujících složkách:

- · ve složce, odkud se spouští program bricscad.exe
- ve složce %ALLUSERSPROFILE%\Bricsys, což je např. ve Windows 10 složka C:\Users\All Users\Bricsys.

Licenční soubory se jmenují (podle verze BricsCADu) BricsCADV18.lic, BIMV18.lic, CommunicatorV18.lic, SheetMetalV18.lic apod.

Vazba licence na počítač

Licenční soubor obsahuje licenční údaje, které jsou svázány s jedním konkrétním počítačem. Jedná se o prostý textový soubor, který ale není určen k editaci. Může být přesunut na jiné místo disku, nebude ale použitelný na jiném počítači, než na tom, na kterém byl vytvořen (na kterém byl zadán aktivační klíč). Licenční soubor je svázán s počítačem prostřednictvím unikátního identifikačního čísla, tzv. *hostid*, které obsahuje informace o konfiguraci počítače (sériové číslo pevného disku, síťové karty atd.).

Vytvoření licenčního souboru

Aktivace přes internet

Na počítači, který je připojen k internetu, zadá uživatel přidělený aktivační klíč v dialogovém okně *Správce licencí Bricsys - Aktivovat BricsCAD* a potvrdí ho stisknutím tlačítka OK:

Správce licencí Bricsy	s	
Aktivova	BricsCAD	2
Aktivační klíč k samo	statné nebo Volume licenci (vyžaduje při	pojení k internetu)
Aktivační klíč:	6516-8480-0016-69419-8716	
Bez připojení na int	ernet? Aktivovat manuálně	
Síťová licence	nebo jeho adresa:	Číslo portu: 5053
Nastavení proxy]	OK Storno

Identifikační číslo počítače *hostid* bude spolu s aktivačním klíčem odesláno na server Bricsys. Server pošle zpět licenční údaje a BricsCAD je uloží do souboru *%ALLUSERSPROFILE%\Bricsys\BricsCADV16.lic* (nebo obecně do souboru *BricsCADVn.lic*, kde *n* je číslo verze BricsCADu).

Jednouživatelský aktivační klíč může být použit na dvou počítačích. Pokud uživatel potřebuje aktivovat licenci na třetím počítači, musí ji na jednom z prvních dvou počítačů deaktivovat:

Správce licencí Bricsys			×
Licenční in	formace		7
Produkt:	BricsCAD Platinum		
Verze:	16		
Jazyk:	Všechny jazyky		
Platnost do:	3.1.2017		
Typ licence:	Není určeno pro <mark>dal</mark> ší prodej		
Typ zabezpečení:	Licence svázaná s počítačem		
ID licence:	6516-8480-0016-69419-8716		
Deaktivovat Nasta	vení proxy	Upravit	ОК

Pokud to nelze provést, např. z důvodů kolapsu operačního systému, musí uživatel deaktivaci provést manuálně ze svého účtu na webu Bricsys, kde jsou evidovány všechny licence a aktivace jeho produktů Bricsys. Počet manuálních deaktivaci z webu Bricsys se omezen. Po překročení počtu deaktivací musí uživatel o další deaktivaci požádat technickou podporu Bricsys prostřednictvím žádosti o podporu, do které uvede důvod další deaktivace.

Další podrobnosti:

Server používá hostid pro výpočet obnovovacího hostid. To je uloženo na lokálním počítači (ve skryté složce, v souboru chráněném proti kopírování) a je použito v licenčním souboru. Obnovovací hostid umožňuje uživateli odstranit licenci z počítače stisknutím tlačítka Deaktivovat v dialogovém okně Správce licencí Bricsys - Licenční informace. Když je licence deaktivována, je znovu obnovené hostid odstraněno, takže licence již nebude dále přidělena tomuto počítači a na serveru Bricsys bude uvolněna pro aktivaci na jiném počítači. Tato vazba licence na počítač zajišťuje, že na jednom počítači může existovat pouze jedna licence BricsCADu. Když uživatel aktivuje upgrade (novou verzi programu), je stará licence automaticky deaktivována a namísto ní je použita nová. Předchozí verze BricsCADu budou pracovat i s touto novou licencí (myšleno zpětně do verze V14).

Na stejném počítači lze stejný aktivační klíč zadávat bez jakýchkoli omezení. Výsledkem bude vždy stejný licenční soubor. Této možnosti využijete např. tehdy, dojde-li z nějakého důvodu ke ztrátě licenčního souboru - uživatel si znovu zkopíruje aktivační klíč ze svého účtu na webu Bricsys (*Můj účet* v sekci *Podpora*) a jednoduše jím svou licenci BricsCADu znovu aktivuje.

U zkušební verze nemusí uživatel aktivační klíč zadávat, jen stiskne tlačítko *Aktivovat zkušební licenci*. Při první aktivaci licence na počítači odešle server licenci platnou po dobu 30 dnů od aktivace. Pokud se v průběhu doby testování znovu spustí aktivace, server odešle stejný licenční soubor, se stejným datem ukončení platnosti licence. Například, když uživatel stiskne tlačítko *Aktivovat zkušební licenci* dne 25.10.2013, obdrží zkušební licence, tedy např. i poslední den platnosti 25.11.2013, obdrží opět stejnou licenci, platnou do 25.11.2013. Když to ale provede 26.11.2013 nebo později, obdrží hlášení, že licence již není platná. Zkušební licenci nelze deaktivovat a opět aktivovat.

Proxy

Pokud je připojení na internet potřeba nastavit přes proxy server, klepněte na odkaz *Nastavení proxy* v dialogovém okně *Správce licencí Bricsys - Aktivovat BricsCAD* nebo na stejné tlačítko v dialogovém okně *Správce licencí Bricsys - Licenční informace.* V dialogovém okně, které se otevře, je možné zadat název počítače (host name) a číslo portu (port number) proxy serveru a v případě potřeby také uživatelské jméno a heslo.

orávce licencí Bricsys	>
Proxy	<u> </u>
Konfigurovat proxy server	
Název:	Číslo portu:

Podporováno je pouze základní ověřování. Pokud proxy server nepoužívá základní ověřování, musí se licence aktivovat manuálně.

Manuální aktivace

V dialogu Správce licencí Bricsys - Manuální aktivace si uživatel zkopíruje unikátní číslo počítače hostid:

Správce licencí Bricsys	×
Manuální aktivace	<u></u>
Manuální aktivace Pokud nemáte licenční soubor, zkopírujte si vaše číslo počítače	Host ID počítače:
(host ID) a zadejte ho do zadosti o licenchi soubor v oblasti 'Můj účeť na našem webu.	50e54938dce4
Licenční soubor:	
	OK Storno

Na webu Bricsys, po přihlášení do svého účtu, uživatel stiskne ikonu Aktivovat manuálně:

Vaše Bricsys	licence	
BricsCAD (Wind	ows) V14 Platinum - Všechny jazyky	Aktivovat manuálně
Licenční klíč: 725	3-4950-0914-2951-2535	
Aktivovat zkušebi	ií verzi manuálně (V14)	
Vaše licence	aplikací pro BricsCAD	
Produkt	Licenční klíč	Datum
Zadne licence		
Pokud zde postrádát	e nējakė informace, kontaktujte nās.	

Na další stránce uživatel vloží zkopírované hostid a klepne na tlačítko Aktivovat:

Aktivovat lice	nci manuálně
NOTE: Manuální aktiva pokud automatická akt licence.	ci provadejte pouze v případe, když počítač s licencí není připojen na internet nebo ivace BricsCADu nelze provest. Po manuální aktivaci totiž nelze provest deaktivaci teto
Licenční klíč	7253-4950-0914-2951-2535
Host ID	
Kde v BricsCADu najdete	host ID vašeho počitače:
V dialogu Aktivovat Brics	AD, kliknēte na odkaz Aktivovat manuālnē
Otevře se dialog Manuálr	i aktivace se zobrazenim vašeho host ID počítače.
Zkopirujte celý obsah pol	e Host ID počítače.
> Aktivovat	

Následně si uživatel stáhne vygenerovaný licenční soubor a umístí ho do libovolné složky na disku svého počítače. V dialogovém okně *Správce licencí Bricsys - Aktivovat BricsCAD* tento soubor vybere a klepne na tlačítko OK. BricsCAD zkontroluje licenci a pokud je platná, zkopíruje soubor do složky *%ALLUSERSPROFILE%*, což je např. ve Windows 10 složka *C:\Users\All Users*.

Upozornění

Licenci aktivovanou manuálně nelze deaktivovat a znovu aktivovat. Pokud uživatel potřebuje manuálně aktivovanou licenci deaktivovat, musí poslat žádost o technickou podporu s vysvětlením důvodu deaktivace a další aktivace BricsCADu.

Manuální aktivaci programu doporučujeme provádět jen ve výjimečných případech, kdy aktivace po internetu není možná.

Síťová licence

Správce licencí

Používání síťových licencí na lokálních počítačích vyžaduje instalaci správce licencí na serveru. Po spuštění může být správce licencí konfigurován přes webové rozhraní na adrese http://localhost:5054. Stejně jako samostatný BricsCAD, také správce licencí vyžaduje pro spuštění licenční soubor. Tento licenční soubor lze vytvořit online nebo manuální aktivací zakoupeného klíče, stejně jako v případě BricsCADu. Online aktivace na serveru Bricsys je velmi podobná aktivaci v programu BricsCAD. Síťová licence může být aktivována pouze jednou a je svázána s počítačem serveru.

Správce licencí lze stáhnout na webu Bricsys:

https://www.bricsys.com/bricscad/tools/Bricsys-NetworkLicenseManager.msi

Instalace správce licencí přidá do nabídky Start operačního systému dva zástupce:

License Activation (Všechny aplikace > Bricsys > License Activation)

License Server Administration (Všechny aplikace > Bricsys > License Server administration)

Správce licencí není přeložen do českého jazyka.

Používání licenčního serveru je popsáno v nápovědě BricsCADu nebo na webu Bricsys na stránce <u>https://www.bricsys.com/bricscad/help/en_US/CurVer/BricsCAD/source/NetworkLicenseServerSetup.htm</u>

Správce licencí není k dispozici pro operační systém Mac OS X. Nicméně je možné správce licencí pro Windows nebo Linux používat k přidělování licencí počítačům Mac.

Aktivace správce licencí

 V nabídce Start operačního systému zvolte položku License Activation (Všechny aplikace > Bricsys > License Activation). Otevře se dialogové okno:

Bricsys License Manager	×
Activate Network License	Л
Online Activation License key: 6232-2175-0014-25-7765	
License file location: C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Net	twork License Manager\Bricsys.lic
Manual Activation If you can't activate online, copy your computer's hostid and	Computer Hostid:
use it on the 'My Account' page on our website to request a license file. (You can dismiss this dialog by pressing Cancel)	50e54938dce4
Proxy Settings	OK Cancel

- · Zadejte aktivační kód do pole *Licence key*.
- Do pole *License file location* zadejte cestu do instalační složky správce licencí, ale program toto pole sám automaticky vyplní..
- · Klepněte na OK. Zobrazí se dialogové okno s informací o úspěšné aktivaci.

Pokud se aktivace nepodaří, zobrazí se dialogové okno s chybovým hlášením a s odkazem na webovou stránku, kde můžete dohledat příčinu problému s aktivací:



Spuštění správce licencí

V nabídce start zvolte položku *License Server* (*Všechny aplikace > License Server*). Otevře se dialogové okno konzole správce licencí. Správce licencí je nyní spuštěn a může poskytovat licence lokálním instalacím BricsCADu. Ve Windows Vista a novějších operačních systémech spusťte správce licencí způsobem *Spustit jako správce*.

Spuštěný správce licencí lze konfigurovat přes webové rozhraní na adrese http://localhost:5054.

BricsCAD

.

Uživatel zadá v dialogovém okně *Správce licencí Bricsys - Aktivovat BricsCAD* název počítače nebo jeho IP adresu a případně číslo portu licenčního serveru:

Správce licencí Bricsys		×
Aktivovat BricsCA	AD	<u></u> З
Aktivační klíč k samostatné nebo Volum Aktivační klíč: Bez připojení na internet? <u>Aktivovat r</u>	ne licenci (vyžaduje připojení k inte manuálně	ernetu)
Síťová licence ☑ Název serveru nebo jeho adresa:	LICENCESERVER	Číslo portu: 5053
Nastavení proxy		OK Storno

Pokud je nutné přistupovat na licenční server přes proxy, zadá uživatel údaje po klepnutí na tlačítko *Nastavení proxy*.

- -

Nastavení správce licencí

Spuštěný správce licencí můžete ho konfigurovat prostřednictvím webového rozhraní na adrese http://localhost:5054:

Socalhost:5054/home.asp	☆ ▼
Reprise	Reprise License Server Administration Copyright (c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.
Logins disabled	RI M License Server Administration v10.1
RLM Administration	This web interface is an integral part of the <i>rlm</i> server.
Commands	If rim is started without any parameters, the web interface runs on port 5054. rim can also be started with the <i>-nows</i> option to disable this web interface. rim can be started with the <i>-ws port#</i> option to specify another port number.
Choose a command from the list below	This tool allows you to perform status and administration functions on the RLM server. Choose a command from the list on the left-hand side of the window.
Status	
Shutdown Reread/Restart Servers	Reprise Software, Inc. 1530 Meridian Ave Suite 290 San Jose, CA 95125 <u>www.reprisesoftware.com</u> info@reprisesoftware.com
New Reporting	PI M contains software developed by the OpenSSI Project
Switch Debuglog	for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.opens.rl.org)
Edit License Files	Copyright (c) 1995-2006 The OpenSSL Project All rights reserved. Copyright (c) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
Manage Windows Service	Webserver Copyright (c) 2006-2013 GoAhead Software, Inc. All Rights Reserved. http://www.goahead.com/
	WEBSERVER
Diagnostics	
RLM Manual System Info	
About	

Nepoužívejte tlačítko Activate License (na obrázku je přeškrtnuté).

Chcete-li se seznámit se všemi možnostmi konfigurace, klepněte na tlačítko RML Manual.

Automatický start

Chcete-li nastavit, aby se správce licencí spouštěl automaticky vždy po startu operačního systému, klepněte na tlačítko Manage Windows Service. Otevře se stránka *Manage Windows Service for RLM license server*:

			^
localhost:5054/home.asp			☆▼
Reprise	Reprise Lice Copyright (c) 2006-20 [,]	ense Server Administration	
Logins disabled	Manage Windov	vs Service for RLM license server	
RLM			
Administration	This form installs or removes a Windows Service to automa	atically start the RLM license server.	
Commands	Select the action to perform, fill in the form, and press "App	oly".	
Choose a command		Convine Definition	
		Service Definition	
Status	Service Action:	INSTALL service V	
	Service Name:	rim	
Shutdown	Service Description:	RLM License Server	
Reread/Restart Servers	Server Debug Log:	C:\Windows\system32\rlm.log	
Switch Reportlog	Server License File Directory:	C:\Windows\system32	
New Reportiog	Webserver port #:		
Switch Debuglog	ISV server startup delay (seconds):	0	
Edit License Files	Admin webserver disabled:		
	rimdown command disabled:		
Manage Windows Service	rImremove command disabled:		
Activate License			
Diagnostics		Apply	
RLM Manual		Cancel	
System Info			
About			
I			

Klepněte na tlačítko Apply.

Stav síťových licencí

Chcete-li zobrazit informace o stavu síťových licencích a o stavu správce licencí, klepněte na tlačítko *Status*. Otevře se stránka *Status for "rlm" on [LicenseServer] (port 5053)*:

											- 🗆 🗙
localhost:5054/home.asp											☆▼
Reprise				F Cop	Reprise yright (c) 200	L icense Se 6-2013, Reprise	e rver Admi Software, Inc. A	nistration Il Rights Reserve	ed.		
Logins disabled								(
RLM -				3	status for	"rim" on Lic	enseserver	(port 5053)			
Commands			RLM sof	tware versi	on		v10.1 (build	:2)			
			RLM co	omm versio	n		v1.2				
Choose a command from the list below			deb	ug log file			_stdout_				
			lice	nse files	C:\Progra	am Files (x86)\Br	icsys\Bricsys Net	work License Ma	anager\Brics)	/s.lic	
Status											
Shutdown				rl	m Statistics	Since Start	Since Midnight	Recent	1		
Reread/Restart Servers					Start time	12/18 11:36:21	12/18 11:36:21	12/18 11:36:21			
Switch Poportlag					Messages	0 (0/sec)	0 (0/sec)	0 (0/sec)			
New Reporting				C	onnections	0 (0/sec)	0 (0/sec)	0 (0/sec)			
Switch Debuglog						EDIT rlm	Options				
Edit License Files						SHOW rlm	Debug Log				
Manage Windows Service	ISV Servers										
Activite License	Name	port	Running	Restarts	Server State	us License Usa	ge Debug Log	REREAD	OPTIONS	TRANSFER	SHUTDOWN
Activate License	bricsys	61916	Yes	0	bricsys	bricsys	bricsys	bricsys	bricsys	bricsys	bricsys
Diagnostics											
RLM Manual											
System Info											
About											

V tabulce ISV Servers ve sloupci Server Status klepněte na položku Bricsys:

													_ [
Iocalhost:5054/home.asp														1
Reprise	Reprise License Server Administration Copyright (c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.													
Logins disabled														
RLM Administration				ISV br	icsys	stat	us o	n Lic	en	seServe	er (po	ort 61916)		
Commands		bricsys software version							sion	v10.1 (bu	uild:2)			
Choose a command					b	bricsys comm version			v1.2	2				
from the list below						debug log file			_stdout_					
						rep	port lo	g file		_n/a	<u></u>			
Status														
Shutdown				bricsys	Statistic	s	Since Start		t į	Since Midnight		Recent		
Reread/Restart Servers				Start	Time	1	2/18	1:36:2	21	12/18 11:36:22		12/18 12:06:51		
Switch Benertler				Messages			10 (()/sec)		10 (0/sec)		10 (0/sec)		
New Reporting				Conne	ctions		4 (0	/sec)		4 (0/sec)		4 (0/sec)		
Switch Debuglog				Checkouts		_	0 (0/sec)		0 (0/sec)		0 (0/sec)			
Edit License Files				Der	liais		0 (0/sec)		_	0 (0/sec)		0 (0/sec)		
				Current Co	nnectic	ins			_	0 (0/581	()	U (UISEC)		
Manage Windows Service				Current Co	meeu	5115								
Activate Liconse						L	icen	se p	ool	status				
PI M Manual	Product	Pool	Ver	Expires	count	soft I	lim in	use	res	timeout	share	transactions	Show License Usage	
System Info	bricscad	1	14	permanent	2	2		0	0	0	None	0	usage	
About			L											
	Enter license password to select license results. Only licenses with matching passwords (or with no passwords) will be displayed above. License Password: Refresh BACK													

Restart správce licencí

Aktivace síťové licence vyžaduje restart správce licencí. Klepněte na tlačítko *Reread/Restart Servers*. Otevře se stránka *Reread/Restart Servers*:

localhost:5054/home.asp	☆ ▼
Reprise	Reprise License Server Administration Copyright (c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.
Logins disabled	Reread/Restart Servers
Administration Commands	If <i>ISV</i> is specified as "all" or blank, all ISV servers will reread licenses
Choose a command from the list below	ISV: <mark>-all- v</mark>
Status	REREAD/RE START
Shutdown Reread/Restart Servers	
Switch Reportlog New Reportlog	
Switch Debuglog Edit License Files	
Manage Windows Service	
Diagnostics	
RLM Manual	
System Info About	

Klepněte na tlačítko REREAD/RESTART.

Problémy

V dialogovém okně *Správce licencí Bricsys - Aktivovat BricsCAD* je odkaz *Spustit diagnózu*, který může uživatel použít v případě jakýchkoli problémů s aktivací BricsCADu. Po klepnutí na odkaz BricsCAD vytvoří soubor s diagnostickými informacemi. Uživatel může informace využít přímo, může je zaslat správci sítě nebo týmu podpory Bricsys.