

bonusRc 1.12



Upozornění

- Nástroj bonusRc autorizace je nutné spustit s volbou „Spustit jako správce“.

Připravujeme

- Pomůcky pro práci s textem
 - spojení jednotlivých objektů TEXT / MTEXT do jednoho objektu MTEXT.
 - Změna malých / VELKÝCH písmen. Podle zvolených pravidel se změní písmena buď ve vybraných objektech TEXT / MTEXT / ATTRIBUT nebo jsou aplikovány na celý výkres.

Verze 1.12.5

4.1.2012

Opraveno

- Instalace – nebylo možné znovu instalovat, pokud bonusRc by již autorizován
- příkaz Změnit TEXT na MTEXT – při použití příkazu na text popisu, vazby mezi textem a odkazovou čarou zůstávají zachovány

Verze 1.12.4

22.12.2011

Opraveno

- příkaz Popis – propojení prvků odkazu nefungovalo po otevření souboru, geometrie odkazu (délka „odražení“) je zachována při protažení předposledního vrcholu

Verze 1.12.1

31.10.2011

Nové

- příkaz Změnit TEXT na MTEXT – jednoduchý převod objektu TEXT na MTEXT

Vylepšeno

- příkaz Popis - jednotlivé prvky odkazu jsou propojeny. Chování je popsáno v následující tabulce

akce	reakce
posun textu	protážení odkazu, délka „odražení“ zůstává zachovaná
otočení textu	S textem se natáčí také „odražení“
transformace odkazové křivky	transformace textu a značky. Při otočení text

	zachovává původní natočení.
protažení počátečního uzlu křivky (u značky)	posun značky
protažení koncového uzlu křivky (u textu)	posun textu, délka „odražení“ zůstává zachovaná
transformace značky	protažení počátečního uzlu křivky
vymazání libovolné části popisu (značky, odkazu nebo textu)	vymazání zbývajících částí

Verze 1.11.9

22.2.2011

Nové

- Posouvání kótovacího textu bez ohledu na kótovací styl. Pomůcky jsou dostupné v novém nástrojovém panelu **bKótyEdit** nebo v místní nabídce, pokud je kóta vybrána pomocí uzlů.

Opraveno

- Ukládání konfigurace při spuštění bonusRc

Verze 1.11.5

24.11.2010

Nové

- Správa vrstev XREFů – pokud necháte výchozí nastavení RCKONF, tak se externí reference automaticky vkládají do samostatných vrstev. Buď všechny např. do vrstvy XREF nebo si můžete zvolit také připojení jména reference, takže např. XREF_půdorys1, XREF_půdorys2 apod.

Vylepšeno

- Měřítko popisových prvků – v modelovém prostoru se popisové prvky vkládají podle nastaveného měřítka, při přepnutí do rozvržení (výkresového prostoru) se popisové prvky vkládají v měřítku 1:1. Toto se týká příkazů bonusRc a RekonCADu (POPIS, RYCHLÝ POPIS, FORMÁTY, ROZPISKA, KÓTOVÁNÍ ...)
- Při otevření výkresu, který dosud nebyl spuštěn s bonusRc, se automaticky zobrazí dialog KONFIGURACE pro nastavení měřítka a chování bonusRc při otevření výkresu. Je ho další zobrazování závisí právě na nastavení v tomto dialogu
- V dialogu KONFIGURACE je dostupná informace o aktuální verzi bonusRc

Opraveno

- Nastavení systémových proměnných na původní hodnotu po provedení příkazu (PIXKBOX, APERTURE)